

Nota Técnica

Assunto: *Descrever como transferir as sub-rotinas e displays de um programa.*

PROCEDIMENTO:

1 - Para se exportar uma sub-rotina:

- 1.1 - Abra o programa.
- 1.2 - Selecione Main Routine.




Figura 1

1.3 - Selecione: Project- Export Sub-routine.




Figura 2

1.4 - Logo após será exibida uma tela onde poderá ser selecionado a sub-rotina desejada, pressione Ok.




Figura 3

1.5 - Será apresentado a tela de onde armazená-la. (Obs: A Main Routine não será possível exportar e para cada sub-rotina deverá ser feito o processo descrito).




Figura 4

2 - Para se importar uma sub-rotina:

2.1 - Abra o programa onde a sub-rotina será importada.

2.2 - Selecione: Main Routine, logo após Project- Import Sub-routine.




Figura 5

2.3 - Selecione a sub-rotina desejada e pressione Ok. (Obs: Para cada sub-rotina deverá ser feito o processo descrito).




Figura 6




Figura 7

3 - Para se exportar um Display:

- 3.1 - Abra o programa.
- 3.2 - Selecione Start-Up Display.




Figura 8

3.3 - Selecione: Project- Export Displays.




Figura 9

3.4 - Logo após será exibida uma tela onde poderá ser selecionado o display desejado, pressione Add e em seguida selecione onde será armazenado.




Figura 10




Figura 11




Figura 12

4 - Para se importar um Display:

4.1 - Abra o programa onde o display será importado.

4.2 - Selecione: Start-Up Display, logo após Project- Import Displays.




Figura 13

4.3 - Selecione o display desejado e pressione Ok.




Figura 14

4.4 - Selecione o display a ser importado e pressione Ok.




Figura 15